

## INSTALLER LIVE BACKUP CLIENT

---

Vous devez installer Live Backup Client sur chaque ordinateur à protéger. Il existe plusieurs modes d'installation de Live Backup Client : depuis le réseau ou le lecteur CD-ROM, ligne de commande, batch, intranet, installation administrative, ou SMS. Les installations à partir du CD-ROM et de l'intranet sont décrites ci-dessous.

### Installer depuis le CD-ROM Live Backup

1. Insérez le CD-ROM Live Backup Disque 1 dans votre lecteur. Dans l'écran de bienvenue de l'assistant d'installation, cliquez sur **Suivant**.
2. Dans l'écran Sélection des composants, sélectionnez **Installation de composants Live Backup**, et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans l'écran Installation de Live Backup, cliquez sur **Installation Live Backup Client**.
4. Vérifiez que tous les pré-requis sont bien installés, et cliquez sur **Suivant**.
5. Acceptez les termes de la licence, et cliquez sur **Suivant**.
6. Dans l'écran Répertoire de destination, cliquez sur **Suivant** pour utiliser les paramètres par défaut.
7. Dans l'écran Live Backup Server, entrez le nom, l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS de l'ordinateur Live Backup Server, et cliquez sur **Suivant**.
8. Dans l'écran Nom du client Live Backup, entrez un nouveau nom ou acceptez le nom par défaut donné à ce client. Pour spécifier le groupe, utilisez le format suivant : nom\_client@groupe.groupe\_père. Cliquez sur **Suivant**.
9. Lorsque ces sélections vous conviennent, cliquez sur **Installer**.
10. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur.

### Installer depuis l'Intranet de votre société

1. Sur l'ordinateur Live Backup Client, lancez Internet Explorer et rendez-vous sur le site d'installation de Live Backup Client, tel que **http://lserver.provider.com/LBClient?Client@Group** (vous pouvez envoyer ce lien à vos utilisateurs afin qu'ils exécutent eux-mêmes l'installation).
2. Lisez l'écran de bienvenue, et cliquez sur **Suivant**.
3. Live Backup vérifie la présence des logiciels pré-requis, et vous propose de lancer l'installation.
4. Commencez l'installation. Rafraîchissez la page Web, et cliquez sur **Installer**. A la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer**, puis cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur est redémarré, Live Backup Client commence à protéger les fichiers de votre ordinateur.

# ATEMPO LIVE BACKUP®

## INSTALLATION ET CONFIGURATION

### BIENVENUE DANS LIVE BACKUP

---

Ce document de référence décrit les principales étapes pour installer et configurer Live Backup afin de protéger les ordinateurs client de votre réseau. Cela couvre :

- ❖ Conditions préalables à la pré-installation
- ❖ Installation du serveur Live Backup
- ❖ Ajout de clients et d'utilisateurs
- ❖ Installation de clients Live Backup

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de Live Backup, reportez-vous à l'aide en ligne.

### CONDITIONS PREALABLES A LA PRE-INSTALLATION

---

Avant d'installer le serveur Live Backup, installez Windows et les autres logiciels pré-requis. Visitez le site Web pour télécharger les Service Packs, correctifs et mises à jour de sécurité.

1. Installez Windows Server 2003 ou Windows Server 2008 Standard ou Enterprise<sup>1</sup> avec le support de TCP/IP.
2. Installez Microsoft SQL Server.<sup>2</sup>
  - Choisissez l'instance par défaut de SQL Server.
  - Choisissez le type d'installation **Typique**.
  - Sélectionnez **Utiliser le compte du système local**.
3. Positionnez les services suivants en mode Démarrage automatique :
  - W3SVC "Service de publication World Wide Web"
  - MSSQLServer
  - SQLServerAgent

<sup>1</sup> Pour Windows Server 2003, installez Active Server Pages dans le Service World Wide Web. Pour plus de détails sur l'installation de Windows, reportez-vous au Manuel d'installation Live Backup.

<sup>2</sup> Service Pack 3a est inclus. Veuillez consulter l'article suivant de la Base de connaissances Atempo : <http://www.Atempo.com/support/kb/article.asp?aid=224>

## INSTALLER LE SERVEUR LIVE BACKUP

---

1. Connectez-vous au serveur en utilisant un compte du domaine bénéficiant des privilèges d'administrateur local.
2. Insérez le CD-ROM Live Backup Disque 1 dans votre lecteur de CD-ROM.
3. Dans l'écran Bienvenue dans l'installation de Live Backup, cliquez sur **Suivant**.
4. Dans l'écran Sélection des composants, sélectionnez **Installer les composants Live Backup**, et cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'écran Installation de Live Backup, cliquez sur **Installer Live Backup Server**.
6. Dans l'écran Valider les pré-requis, assurez-vous que tous les logiciels pré-requis sont installés, et cliquez sur **Suivant**.
7. Lisez l'écran de bienvenue et cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la fenêtre Accepter la licence, sélectionnez **J'accepte les termes de la licence**, et cliquez sur **Suivant**.
9. Dans l'écran d'Installation personnalisée, sélectionnez les composants à installer et sélectionnez **Cette fonctionnalité sera installée sur le disque dur local**. Cliquez sur **Suivant**.
10. Dans l'écran Information sur la licence, saisissez le code de licence fourni par Atempo, et cliquez sur **Suivant**.  

Si vous n'avez pas ce code car vous êtes en phase d'évaluation du logiciel, gardez le code licence qui est affiché par défaut dans le champ.
11. Dans l'écran Répertoire de destination, choisissez l'emplacement où vous souhaitez stocker les fichiers de la base de données système Live Backup. Par défaut, ces fichiers sont sauvegardés dans un répertoire LBDData sur le disque local ayant le plus d'espace disponible.  

Pour changer cet emplacement, cliquez sur **Modifier**, et sélectionnez un chemin.
12. Cliquez sur **Suivant**. Dans l'écran Prêt à installer le programme, cliquez sur **Installer**.
13. Si le Framework .NET 3.5 SP1 n'est pas installé sur le serveur, un message apparaît. Pour corriger cette situation, cliquez sur Installer dans la boîte de dialogue.
14. A la fin de l'installation, cliquez sur **Terminer**.
15. Live Backup pour Mac - L'installation du Service Windows commence.  
Cliquez sur **Suivant**, puis dans la page Prêt à installer, cliquez sur **Installer**.

## AJOUTER DES CLIENTS ET DES UTILISATEURS

---

Après l'installation, vous devez créer les groupes dans lesquels vous ajouterez des clients, puis ajouter directement ces clients. Vous pouvez également configurer les droits d'accès des utilisateurs.

### Créer des groupes

1. Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Programmes**, puis sélectionnez **Atempo Live Backup Console**, et cliquez sur **Live Backup Console**.
2. Développez **Live Backup Servers**, puis *nom\_serveur*.
3. Faites un clic-droit sur **Clients** et sélectionnez **Nouveau**. Cliquez sur **Groupe**.
4. Entrez un nom pour le groupe, et d'éventuels commentaires. Pour le nom du groupe, n'utilisez pas les caractères @ ou . (point).
5. Pour configurer les propriétés de protection, cliquez sur **Avancé**, et spécifiez les options souhaitées.
6. Cliquez sur **OK**. Tous les groupes et clients que vous ajoutez à ce groupe hériteront des propriétés de protection de leur groupe.

### Créer des clients

1. Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
2. Développez **Clients**, et faites un clic droit sur le **Groupe** auquel vous voulez ajouter un client. Sélectionnez **Nouveau**, et cliquez sur **Client**.
3. Entrez un nom pour le client, et d'éventuels commentaires. Pour le nom du client, n'utilisez pas les caractères @ ou . (point).
4. Pour configurer les propriétés de protection, cliquez sur **Avancé**, et spécifiez les options souhaitées.
5. Cliquez sur **OK**. Le client reste désactivé tant que Live Backup Client n'est pas installé sur l'ordinateur client et qu'il ne s'est pas connecté à Live Backup Server.

### Configurer les utilisateurs

Vous pouvez configurer l'accès au Live Backup Client soit au niveau d'un client, soit d'un utilisateur. Pour configurer au niveau client, configurez les propriétés du verrouillage des fonctionnalités lorsque vous créez le client (cliquez sur l'onglet **Verrouillage des fonctionnalités**). Pour configurer au niveau utilisateur, ajoutez chaque utilisateur individuel dans la section **Verrouillage des fonctionnalités** de Live Backup Console.

Pour plus d'informations, voir les sections *Clients* et *Sécurité* dans l'aide en ligne de Live Backup Server.